

Distr.: General 2 July 2021 Russian

Original: English

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по таможенным вопросам, связанным с транспортом

Группа экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации МДП

Третья сессия

Женева, 13–15 сентября 2021 года Пункт 4 d) предварительной повестки дня Концептуальная, функциональная и техническая документация eTIR — версия 4.3: технические спецификации eTIR

Техническая детализация пары сообщений Е9/Е10

Записка секретариата

I. Мандат

- 1. Комитет по внутреннему транспорту (КВТ) на своей восемьдесят второй сессии (23–28 февраля 2020 года) одобрил (ЕСЕ/TRANS/294, пункт 84¹) учреждение Группы экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП (WP.30/GE.1) и ее круг ведения (КВ)² (ЕСЕ/TRANS/WP.30/2019/9 и ЕСЕ/TRANS/WP.30/2019/9/Corr.1) в ожидании утверждения Исполнительным комитетом (Исполкомом) Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций. Исполком на своем дистанционном неофициальном совещании 20 мая 2020 года одобрил учреждение WP.30/GE.1 до 2022 года на основе КВ, содержащегося в документах ЕСЕ/TRANS/WP.30/2019/9 и Сотг.1, как указано в документе ЕСЕ/TRANS/294 (ЕСЕ/ЕХ/2020/L.2, пункт 5 b))³.
- 2. Кругом ведения Группы предусматривается, что Группе следует сосредоточить свою работу на подготовке новой версии спецификаций eTIR до официального учреждения Технического органа по осуществлению (ТОО). В частности, Группе следует: а) подготовить новый вариант технических спецификаций процедуры eTIR и поправки к ним для обеспечения их соответствия функциональным спецификациям

³ Решение Исполкома, ECE/EX/2020/L.2, п. 5 b), https://unece.org/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2020/Remote_informal_mtg_20_05_2020/Ite m_4_ECE_EX_2020_L.2_Mandates_rus.pdf.





Pешение Комитета по внутреннему транспорту, п. 84, ECE/TRANS/294, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/itc/ECE-TRANS-294r.pdf.

² Круг ведения недавно созданной Группы, утвержденный Комитетом по внутреннему транспорту и Исполнительным комитетом (Исполкомом) ЕЭК.

процедуры eTIR; b) подготовить новый вариант функциональных спецификаций процедуры eTIR и поправки к ним для обеспечения их соответствия концептуальным спецификациям процедуры eTIR; c) готовить поправки к концептуальным спецификациям процедуры eTIR по запросам WP.30.

3. В настоящем документе представлена техническая детализация сообщений E9 и E10 eTIR. Все эти аспекты будут включены в документ по техническим спецификациям eTIR.

II. Связь между заинтересованными сторонами eTIR и международной системой eTIR

А. Список сообщений eTIR

1. Пара сообщений Е9/Е10

- 4. В данном разделе представлены технические спецификации запросного сообщения «Е9 Предварительные данные МДП», отправляемого держателем в национальную таможенную систему страны отправления (через международную систему eTIR) для передачи предварительных данных МДП, относящихся к будущей перевозке МДП, а также ответного сообщения «Е10 Результаты проверки предварительных данных МДП», отправляемого в ответ национальной таможенной системой (через международную систему eTIR).
- 5. Для того чтобы начать перевозку МДП, держатель обязан направить предварительные данные МДП таможенным органам страны отправления. Передать эти данные следует как можно раньше, как только будет подтверждена информация о перевозимом грузе.

а) Механизм пересылки сообщений в международной системе eTIR

- 6. Все сообщения eTIR, отправляемые держателем в таможенные органы, могут быть переданы либо:
 - 1. непосредственно в соответствующую национальную таможенную систему с использованием электронных средств, перечень которых публикуется компетентными органами;
 - 2. через международную систему eTIR, которая затем перенаправляет сообщения в соответствующую национальную таможенную систему, используя свой внутренний «механизм пересылки».
- 7. На следующей схеме показаны оба варианта, обозначенные как 1) и 2).

2 GE.21-08973




Рис. I Как держатель может отправить предварительные данные МДП с помощью сообщения E9

- Важно отметить, что выбор электронного средства держателем для отправки предварительных данных МДП в национальную таможенную систему определен в приложении 11 к Конвенции МДП. В статье 6 предусматривается, что вариант 2) (отправка через международную систему eTIR) должен существовать всегда, в то время как вариант 1) (отправка с использованием других электронных средств) зависит от соответствующих таможенных органов, поскольку каждый из них публикует список разрешенных механизмов. Следует также иметь в виду, что в случае взаимодействия держателя с национальной таможенной системой напрямую (или посредством использования инструмента третьей стороны) сообщения по формату не обязательно должны точно соответствовать спецификациям eTIR, но их содержание должно, по крайней мере, включать все поля и значения, описанные в этих спецификациях, чтобы обеспечить наличие всей необходимой информации для последующего формирования сообщений eTIR, в частности «І7 — Регистрация данных декларации».
- 9. Механизм пересылки в международной системе eTIR выполняет следующие две функции:
 - проверка входящих запросных сообщений eTIR от держателей и, возможно, отправка назад ошибок, если таковые имеются;
 - пересылка входящих запросных/ответных сообщений eTIR соответствующему получателю (держателю или национальной таможенной системе).

Обновление предварительных данных МДП/данных об изменениях

- 10. Если держатель уже отправил сообщение «Е9 Предварительные данные МДП» и его содержание необходимо обновить, то держателю следует отправить:
 - либо еще одно сообщение «E9 Предварительные данные МДП», если перевозка МДП еще не началась. Для отмены ранее отправленных предварительных данных МДП рекомендуется отправить сообщение «E13 Отмена предварительных данных»;
 - либо сообщение «E11 Предварительные данные об изменениях», если перевозка МДП уже началась.

GE.21-08973

11. Эти логические принципы обобщены на нижеследующей схеме и должны быть обязательно реализованы в системе держателя на случай любой необходимости в обновлении предварительных данных или данных декларации, с тем чтобы они могли быть должным образом обработаны национальной таможенной системой.

Рис. II Обновление предварительных данных МДП или данных декларации



с) Передача предварительных данных МДП для перевозки МДП, осуществляемой с несколькими пунктами погрузки

- 12. В случае, если держатель планирует выполнить перевозку МДП с несколькими пунктами погрузки, возможно, на нескольких таможенных территориях (в нескольких странах), предварительные данные МДП должны передаваться с помощью сообщения еТІК (или любым другим электронным способом, разрешенным соответствующими таможенными органами) таможенным органам каждой из стран, в которых будет производиться погрузка.
- 13. Важно отметить, что сообщение «Е9 Предварительные данные МДП» предназначено только для первоначальной таможни места отправления и что оно должно содержать информацию только о тех партиях груза, которые будут загружены в этом первом пункте погрузки. Следовательно, держатель должен затем направлять сообщение «Е11 Предварительные данные об изменениях» в каждый таможенный орган по месту нахождения дополнительных пунктов погрузки, чтобы передать предварительные данные МДП, относящиеся к партиям груза, подлежащим погрузке в соответствующих дополнительных пунктах погрузки.
- 14. На следующей схеме показан пример перевозки МДП с тремя пунктами погрузки на двух разных таможенных территориях и необходимые сообщения «E9 Предварительные данные МДП» и «E11 Предварительные данные об изменениях».

Рис. III Предварительные данные МДП в случае нескольких мест погрузки



15. В этом случае все сообщения «E9 — Предварительные данные МДП» и «E11 — Предварительные данные об изменениях» могут быть направлены до предъявления груза вместе с дорожным транспортным средством, составом транспортных средств или контейнером в первой таможне места отправления.

4 GE.21-08973

d) Е9 — Предварительные данные МДП

Таблица 1 **Е9** — детализация полей

Имя поля eTIR	Отображение в виде XML-элемента (XPATH)	Статус	Кардинальность	Формат	Списки кодов	Условия	Правила
- Функция сообщения, в кодированном виде	Function	R	11	n2	CL16		
- Идентификатор сообщения	ID	R	11	an70			
- Дата время выдачи	IssueDateTime	R	11	an35			
- Тип, в кодированном виде	TypeCode	R	11	an3	CL26		
- Общий вес брутто	TotalGrossMassMeasure	O	01	n16,6			
├_ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯИНФОРМАЦИЯ	AdditionalInformation	О	01				
^L Примечания	AdditionalInformation/Content	О	01	an512			
 АГЕНТ	Agent	O	01				
- Имя	Agent/Name	D	01	an70		C001	
	Agent/ID	D	01	an35		C001	
- Роль, в кодированном виде	Agent/RoleCode	R	11	an3	CL02		
Г АДРЕС	Agent/Address	D	01			C001	
- Название города	Agent/Address/CityName	R	11	an35			
- Страна, в кодированном виде	Agent/Address/CountryCode	R	11	a2	CL04		
Название улицы и номер дома/А.я	Agent/Address/Line	R	11	an256			
L Идентификация почтового индекса	Agent/Address/PostcodeID	O	01	an17			
 СУБПОДРЯДЧИК	Carrier	O	0*				
- Имя	Carrier/Name	D	01	an70		C001	
- Идентификатор	Carrier/ID	D	01	an35		C001	
└┬ АДРЕС	Carrier/Address	D	01			C001	
- Название города	Carrier/Address/CityName	R	11	an35			
- Страна, в кодированном виде	Carrier/Address/CountryCode	R	11	a2	CL04		
- Название улицы и номер дома/А.я	Carrier/Address/Line	R	11	an256			

Имя поля eTIR	Отображение в виде XML-элемента (XPATH)	Статус	Кардинальность	Формат	Списки кодов	Условия	Правила
	Carrier/Address/PostcodeID	0	01	an17			
_ ПАРТИЯГРУЗА	Consignment	R	1*				
- Порядковый номер	Consignment/SequenceNumeric	R	11	n5			
- Указатель тяжеловесного и громоздкого груза	Consignment/HeavyOrBulkyGoodsIndicator	R	11				
│ ├┬ ПРИЛАГАЕМЫЕДОКУМЕНТЫ	Consignment/AdditionalDocument	O	0*				
	Consignment/AdditionalDocument/ID	R	11	an70			
	Consignment/AdditionalDocument/IssueDateTime	R	11	an35			
	Consignment/AdditionalDocument/TypeCode	R	11	an3	CL06		
└┬ ДВОИЧНЫЙФАЙЛ	Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile	O	01				
	Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/ID	R	11	an256			
	Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/Title	R	11	an256			
	Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/AuthorName	O	01	an70			
- Версия	Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/VersionID	O	01	an17			
	Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/FileNametext	O	01	an256			
	Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/URIID	O	01	an2048			
	Consignment/Additional Document/Binary File/MIME Code	O	01	an70			
	Consignment/Additional Document/Binary File/Encoding Code	O	01	an17			
	Consignment/Additional Document/Binary File/Character Set Code	O	01	n17			
	$Consignment/Additional Document/Binary File/Included Binary Object \\ Einary Object$	O	01	N/A			
	Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/Access	0	01	an256			
	Consignment/Additional Document/Binary File/Description	O	01	an256			
	Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/SizeMeasure	O	01	n16,6			
	Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/HashCode	O	01	an256			
	$Consignment/Additional Document/Binary File/Hash Code Algorithm \ ID Code$	O	01	an6			

Имя поля eTIR	Отображение в виде XML-элемента (XPATH)	Статус	Кардинальность	Формат	Списки кодов	Условия	Правила
├_ ПОЗИЦИЯПАРТИИГРУЗА	Consignment/ConsignmentItem	R	1*				
	Consignment/ConsignmentItem/SequenceNumeric	R	11	n5			
	Consignment/ConsignmentItem/AdditionalInformation	O	0*				
	Consignment/ConsignmentItem/AdditionalInformation/Content	R	11	an512			
	Consignment/ConsignmentItem/Commodity	R	11				
Описание	Consignment/ConsignmentItem/Commodity/CargoDescription	D	01	an256		C004	
	Consignment/ConsignmentItem/Commodity/Classification	O	0*				R008
- Код	Consignment/ConsignmentItem/Commodity/Classification/ID	R	11	an18			
L Тип, в кодированном виде	$Consignment/ConsignmentItem/Commodity/Classification/Identific \\ at ionTypeCode$	R	11	an3	CL03		
│	Consignment/ConsignmentItem/Consignee	O	01				
Нмя	Consignment/ConsignmentItem/Consignee/Name	D	01	an70		C001	
Идентификатор	Consignment/ConsignmentItem/Consignee/ID	D	01	an35		C001	
	Consignment/ConsignmentItem/Consignee/Address	D	01			C001	
Название города	Consignment/ConsignmentItem/Consignee/Address/CityName	R	11	an35			
- Страна, в кодированном виде	Consignment/ConsignmentItem/Consignee/Address/CountryCode	R	11	a2	CL04		
Название улицы и номер дома/А.я	Consignment/ConsignmentItem/Consignee/Address/Line	R	11	an256			
Цидентификация почтового индекса	Consignment/ConsignmentItem/Consignee/Address/PostcodeID	O	01	an17			
	Consignment/ConsignmentItem/Consignor	O	01				
	Consignment/ConsignmentItem/Consignor/Name	D	01	an70		C001	
Идентификатор	Consignment/ConsignmentItem/Consignor/ID	D	01	an35		C001	
└┬ АДРЕС	Consignment/ConsignmentItem/Consignor/Address	D	01			C001	
Название города	Consignment/ConsignmentItem/Consignor/Address/CityName	R	11	an35			
Страна, в кодированном виде	Consignment/ConsignmentItem/Consignor/Address/CountryCode	R	11	a2	CL04		
	Consignment/ConsignmentItem/Consignor/Address/Line	R	11	an256			
	Consignment/ConsignmentItem/Consignor/Address/PostcodeID	O	01	an17			

Имя поля eTIR	Отображение в виде XML-элемента (XPATH)	Статус	Кардинальность	Формат	Списки кодов	Условия	Правила
	Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination	0	01				
- Название	Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination/Name	R	11	an70			
	Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination/Address	R	11				
	Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination/Address/City Name	R	11	an35			
- Страна, в кодированном виде	Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination/Address/CountryCode	R	11	a2	CL04		
Название улицы и номер дома/А.я	Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination/Address/Line	R	11	an256			
	Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination/Address/PostcodeID	0	01	an17			
	Consignment/ConsignmentItem/GoodsMeasure	R	11				
	Consignment/ConsignmentItem/Goods Measure/Gross Mass Measure	R	11	n16,6			
	Consignment/ConsignmentItem/Packaging	R	1*				
Порядковый номер	Consignment/ConsignmentItem/Packaging/SequenceNumeric	R	11	n5			
Маркировка и номера	Consignment/ConsignmentItem/Packaging/MarksNumbersID	D	01	an512		C002	
Число грузовых мест	Consignment/ConsignmentItem/Packaging/QuantityQuantity	D	01	n8		C002	
	Consignment/ConsignmentItem/Packaging/TypeCode	R	11	an2	CL07		
│	Consignment/ConsignmentItem/TransportEquipment	D	01			C003	
	Consignment/ConsignmentItem/TransportEquipment/ID	R	11	an17			
└┰ УКНПГ	Consignment/ConsignmentItem/UCR	O	01				
	Consignment/ConsignmentItem/UCR/ID	O	01	an35			
├─ МЕСТОПОГРУЗКИ	Consignment/LoadingLocation	O	01				
	Consignment/LoadingLocation/Name	O	01	an256			
├─ УВЕДОМЛЕНИЕСТОРОНЫ	Consignment/NotifyParty	O	01				
Ния	Consignment/NotifyParty/Name	D	01	an70		C001	
- Идентификатор	Consignment/NotifyParty/ID	D	01	an35		C001	

Имя поля eTIR	Отображение в виде XML-элемента (XPATH)	Статус	Кардинальность	Формат	Списки кодов	Условия	Правила
	Consignment/NotifyParty/Address	D	01			C001	
	Consignment/NotifyParty/Address/CityName	R	11	an35			
	Consignment/NotifyParty/Address/CountryCode	R	11	a2	CL04		
	Consignment/NotifyParty/Address/Line	R	11	an256			
	Consignment/NotifyParty/Address/PostcodeID	R	11	an17			
├─ ТАМОЖНЯМЕСТАОТПРАВЛЕНИЯ	Consignment/TransitDeparture	R	11				
	Consignment/TransitDeparture/ID	R	11	an35			
├─ ТАМОЖНЯМЕСТАНАЗНАЧЕНИЯ	Consignment/TransitDestination	R	11				
	Consignment/TransitDestination/ID	R	11	an35			
├─ ТРАНСПОРТНОЕСРЕДСТВО	Consignment/TransitTransportMeans	R	1*				R002
	Consignment/TransitTransportMeans/ID	R	11	an25			
- Тип, в кодированном виде	Consignment/TransitTransportMeans/TypeCode	R	11	an4	CL05		
Национальная принадлежность, в кодированном виде	Consignment/Transit Transport Means/Registration Nationality Code	R	11	a2	CL04		
Контрольный номер перевозочного средства	Consignment/TransitTransportMeans/JourneyID	O	01	an17			
	Consignment/TransitTransportMeans/SequenceNumeric	R	11	n5			
🖵 СТРАНАПОКОТОРОЙПРОХОДИТМАРШРУТ	Consignment/TransitTransportMeans/Itinerary	R	1*				R001
	Consignment/TransitTransportMeans/Itinerary/SequenceNumeric	R	11	n5			
	$Consignment/TransitTransportMeans/Itinerary/RoutingCountryCod\\ e$	R	11	a2	CL04		
└── ТРАНСПОРТНОЕОБОРУДОВАНИЕ	Consignment/TransportEquipment	D	0*			C003	
	Consignment/TransportEquipment/SequenceNumeric	R	11	n5			
Размер и тип, в кодированном виде	Consignment/TransportEquipment/CharacteristicCode	R	11	an4	CL01		
- Идентификатор	Consignment/TransportEquipment/ID	R	11	an17			
│ ├┰ СВИДЕТЕЛЬСТВООДОПУЩЕНИИ	Consignment/Transport Equipment/Additional Document	D	01			C005	
	Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/ID	R	11	an70			

Списки

Имя поля eTIR	Отображение в виде XML-элемента (XPATH)	Статус	Кардинальность	Формат	Списки кодов	Условия	Правила
	Consignment/Transport Equipment/Additional Document/Binary File/Hash Code Algorithm ID Code	0	01	an6			
	Consignment/TransportEquipment/Seal	O	0*				
Порядковый номер	Consignment/TransportEquipment/Seal/SequenceNumeric	R	11	n5			R003, R004
- Номер пломбы	Consignment/TransportEquipment/Seal/ID	R	11	an35			R005
L Тип пломбы, в кодированном виде	Consignment/TransportEquipment/Seal/TypeCode	O	01	an3	CL08		
 ГАРАНТИЯ	ObligationGuarantee	R	11				
L Контрольный номер	ObligationGuarantee/ReferenceID	R	11	an35			
└ _ ДЕРЖАТЕЛЬ	Principal	R	11				
- Имя	Principal/Name	O	01	an70			
- Идентификатор	Principal/ID	R	11	an35			
<u></u> АДРЕС	Principal/Address	O	01				
- Название города	Principal/Address/CityName	R	11	an35			
- Страна, в кодированном виде	Principal/Address/CountryCode	R	11	a2	CL04		
Название улицы и номер дома/А.я	Principal/Address/Line	R	11	an256			
L Идентификация почтового индекса	Principal/Address/PostcodeID	O	01	an17			

Таблица 2 **E9 — описание полей и их использование**

Имя поля eTIR	Отображение в виде XML-элемента (XPATH)	Описание	Использование
- Функция сообщения, в кодированном виде	Function	Код, описывающий функцию сообщения	В качестве значения следует использовать «9» («Исходное»).
- Идентификатор сообщения	ID	Уникальный идентификатор сообщения	В качестве значения следует использовать глобальный уникальный идентификатор (GUID), подробно описанный в специальном разделе вводного документа
- Дата время выдачи	IssueDateTime	Дата отправления держателем сообщения E9	В качестве значения следует использовать значение атрибута «Дата выдачи» сообщения Е9, полученного таможней. Значение должно представлять собой дату и время, указанные в формате ЭДИФАКТ 208 ССҮҮММОDННММSSZННММ. Например: 20200820145600+0100 означает 20 августа 2020 года в 14:56 UTC+01:00
- Тип, в кодированном виде	TypeCode	Код типа сообщения	В качестве значения следует использовать «Е9».
- Общий вес брутто	TotalGrossMassMeasure	Общий вес брутто груза (включая упаковку), указанного в декларации	В качестве значения следует использовать общий вес брутто, представленный в виде десятичного числа. Единица измерения должна быть определена в атрибуте кода «Единица измерения» и совпадать с одним из значений, перечисленных в списке «Коды для единиц измерения» (Рекомендация № 20 ЕЭК ООН)
 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯИНФОРМАЦИЯ	AdditionalInformation	Класс, содержащий потенциальную дополнительную информацию на уровне декларации	
^L Примечания	AdditionalInformation/Content	Текстовое поле, с помощью которого держатель может сделать примечания к декларации	В качестве значения следует использовать примечания перевозчика к декларации или же оставить поле пустым в случае отсутствия примечаний
 АГЕНТ	Agent	Класс, в котором содержатся сведения о потенциальном агенте, декларирующем груз от имени держателя	

Имя поля eTIR	Отображение в виде XML-элемента (XPATH)	Описание	Использование
- Имя	Agent/Name	Имя агента	Для быстрой идентификации в качестве значения следует использовать официальное наименование предприятия или в случае физического лица имя и фамилию данного лица
- Идентификатор	Agent/ID	Уникальный идентификатор агента	В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор агента
Роль, в кодированном виде	Agent/RoleCode	Код роли агента	В качестве значения следует использовать код, соответствующий роли агента, из списка кодов «Роль стороны» (ЭДИФАКТ ООН 3035)
	Agent/Address	Класс, в котором представлены сведения о физическом адресе агента	
Название города	Agent/Address/CityName	Название города физического адреса агента	В качестве значения следует использовать название города физического адреса агента
- Страна, в кодированном виде	Agent/Address/CountryCode	Код страны физического адреса агента	В качестве значения следует использовать код страны физического адреса агента из списка кодов «Название страны» (ISO 3166-1-alpha-2)
Название улицы и номер дома/А.я	Agent/Address/Line	Название улицы физического адреса агента	В качестве значения следует использовать название улицы и номер дома (или эквивалент) физического адреса агента
L Идентификация почтового индекса	Agent/Address/PostcodeID	Почтовый индекс физического адреса агента	В качестве значения следует использовать почтовый индекс физического адреса агента
 С УБПОДРЯДЧИК	Carrier	Класс, в котором представлены сведения о потенциальном агенте, осуществляющем или организующем перевозку груза между поименованными пунктами	
- Имя	Carrier/Name	Имя субподрядчика	Для быстрой идентификации в качестве значения следует использовать официальное наименование предприятия или в случае физического лица имя и фамилию данного лица
Идентификатор	Carrier/ID	Уникальный идентификатор субподрядчика	В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор субподрядчика

Имя поля eTIR	Отображение в виде XML-элемента (XPATH)	Описание	Использование
└┰ АДРЕС	Carrier/Address	Класс, в котором представлены сведения о физическом адресе субподрядчика	
Название города	Carrier/Address/CityName	Название города физического адреса субподрядчика	В качестве значения следует использовать название города физического адреса субподрядчика
- Страна, в кодированном виде	Carrier/Address/CountryCode	Код страны физического адреса субподрядчика	В качестве значения следует использовать код страны физического адреса субподрядчика из списка кодов «Название страны» (ISO 3166-1-alpha-2)
Название улицы и номер дома/А.я	Carrier/Address/Line	Название улицы физического адреса субподрядчика	В качестве значения следует использовать название улицы и номер дома (или эквивалент) физического адреса субподрядчика
L Идентификация почтового индекса	Carrier/Address/PostcodeID	Почтовый индекс физического адреса субподрядчика	В качестве значения следует использовать почтовый индекс физического адреса субподрядчика
<u></u> ПАРТИЯГРУЗА	Consignment	Класс, в котором представлен перечень подробных сведений о перевозке груза между пунктом погрузки и пунктом разгрузки	
- Порядковый номер	Consignment/SequenceNumeric	Индекс партии груза в списке	В качестве значения следует использовать отсчитываемый от единицы индекс партии груза в списке
- Указатель тяжеловесного и громоздкого груза	Consignment/HeavyOrBulkyGoodsIndicator	Код, указывающий на то, что груз (в соответствии со статьей 29) считается «тяжеловесным или громоздким» согласно определению, содержащемуся в статье 1 (пункт р)) Конвенции МДП	В качестве значения следует использовать «1», если таможня рассматривает груз как «тяжеловесный или громоздкий»; в противном случае следует использовать «0»

Имя поля eTIR	Отображение в виде XML-элемента (XPATH)	Описание	Использование
├_ ПРИЛАГАЕМЫЕДОКУМЕНТЫ	Consignment/AdditionalDocument	Класс, в котором представлен список потенциальных дополнительных документов, предоставляемых в качестве части декларации и относящихся к партии груза	
- Номер	Consignment/AdditionalDocument/ID	Идентификатор документа	В качестве значения следует использовать идентификатор, который позволяет идентифицировать документ и является уникальным среди всех других идентификаторов документов, прилагаемых к декларации
- Дата время выдачи	Consignment/Additional Document/Issue Date Time	Дата выдачи документа	В качестве значения следует использовать дату и время, указанные в формате ЭДИФАКТ 208 ССҮҮММDDННММSSZННММ. Например: 20200820145600+0100 означает 20 августа 2020 года в 14:56 UTC+01:00
Тип, в кодированном виде	Consignment/AdditionalDocument/TypeCode	Код типа документа	В качестве значения следует использовать код типа документа из списка кодов «Название документа» (ЭДИФАКТ ООН 1001)
	Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile	Содержание документа	
- Идентификатор	Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/ID	Уникальный идентификатор файла, представляющего документ	В качестве значения следует использовать идентификатор, который позволяет идентифицировать файл и является уникальным среди всех других идентификаторов двоичных файлов, прилагаемых к декларации
	Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/Titl e	Заголовок документа	В качестве значения следует использовать заголовок документа
	$Consignment/Additional Document/Binary File/Aut\\hor Name$	Имя автора документа	В качестве значения следует использовать имя и фамилию автора документа
	Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/Ver sionID	Номер версии документа	В качестве значения следует использовать номер версии документа
- Имя файла	Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/File Nametext	Имя файла документа	В качестве значения следует использовать имя файла, представляющего документ, включая его расширение

Имя поля eTIR	Отображение в виде XML-элемента (XPATH)	Описание	Использование
- URI	Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/URI ID	URI документа	В качестве значения следует использовать унифицированный идентификатор ресурса (URI), позволяющий получить доступ к данному документу, вместо того чтобы использовать двоичное представление объекта
	Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/MI MECode	Код типа МІМЕ файла	В качестве значения следует использовать один из типов МІМЕ, включенных в перечень Администрации адресного пространства интернета (IANA)
	Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/EncodingCode	Код алгоритма кодирования файла	В качестве значения следует использовать тип алгоритма, используемого для кодирования файла
- Набор знаков	Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/CharacterSetCode	Код набора знаков файла	В качестве значения следует использовать набор знаков, применяемый в том случае, если файл является текстовым файлом
- Включение двоичного объекта	Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/Incl udedBinaryObjectBinaryObject	Двоичное представление файла	В качестве значения следует использовать содержимое файла, представленное с помощью характеристик, указанных в других атрибутах (EncodingCode (КодКодирования) и CharacterSetCode (КодНабораЗнаков))
- Доступ	Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/Acc ess	Информация о доступе к файлу	В качестве значения следует использовать информацию, необходимую для доступа к файлу, например, параметры безопасности и загрузки. Это целесообразно только в том случае, если доступ к файлу можно получить с помощью идентификатора URI
- Описание	Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/Description	Описание документа	В качестве значения следует использовать описание документа, которое разъясняет, что в нем содержится
- Размер	Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/Size Measure	Размер файла	В качестве значения следует использовать размер файла. Единица измерения должна быть определена в атрибуте кода «Единица измерения» и совпадать с одним из значений, перечисленных в списке «Коды для единиц измерения» (Рекомендация № 20 ЕЭК ООН)

Имя поля eTIR	Отображение в виде XML-элемента (XPATH)	Описание	Использование
- Хеш-код	Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/Has hCode	Значение хеш-функции файла	В качестве значения следует использовать последовательность хеш-кода, полученного в результате хеширования прикрепленного файла, которая должна использоваться для подтверждения получения файла
	Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/Has hCodeAlgorithmIDCode	Код алгоритма хеширования	В качестве значения следует использовать краткое название алгоритма, используемого для вычисления хеш-значения файла
├_ ПОЗИЦИЯПАРТИИГРУЗА	Consignment/ConsignmentItem	Класс, в котором представлен перечень подробных сведений о позициях партии груза	
- Порядковый номер	Consignment/ConsignmentItem/SequenceNumeric	Индекс позиции партии груза в списке	В качестве значения следует использовать отсчитываемый от единицы индекс позиции партии груза в списке, позволяющий быстро идентифицировать его при проведении физической проверки
	Consignment/ConsignmentItem/AdditionalInformation	Класс, в котором представлен перечень потенциальной дополнительной информации на уровне позиции партии груза	
^L Примечания	Consignment/ConsignmentItem/AdditionalInformation/Content	Примечания, касающиеся позиции партии груза	В качестве значения следует использовать текст, позволяющий дать дополнительные примечания, касающиеся позиции партии груза
	Consignment/ConsignmentItem/Commodity	Класс, в котором представлены подробные сведения о грузе	
Описание	Consignment/ConsignmentItem/Commodity/Cargo Description	Описание груза	В качестве значения следует использовать текст с описанием груза
└┬ КЛАССИФИКАЦИЯ	Consignment/ConsignmentItem/Commodity/Classi fication	Класс, в котором представлен перечень подробных сведений о классификации груза	
- Код	Consignment/ConsignmentItem/Commodity/Classi fication/ID	Идентификатор классификации груза	В качестве значения следует использовать идентификатор некоммерческой классификации груза

Имя поля eTIR	Отображение в виде XML-элемента (XPATH)	Описание	Использование
	Consignment/ConsignmentItem/Commodity/Classi fication/IdentificationTypeCode	Код классификации	В качестве значения следует использовать код классификации из списка кодов «Идентификация типа позиции» (ЭДИФАКТ ООН 7143)
	Consignment/ConsignmentItem/Consignee	Класс, в котором представлены сведения о потенциальном получателе груза	
Название	Consignment/ConsignmentItem/Consignee/Name	Имя грузополучателя	Для быстрой идентификации в качестве значения следует использовать официальное наименование предприятия или в случае физического лица имя и фамилию данного лица
Нидентификатор	Consignment/ConsignmentItem/Consignee/ID	Уникальный идентификатор грузополучателя	В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор грузополучателя
	Consignment/ConsignmentItem/Consignee/Addres s	Класс, в котором представлены сведения о физическом адресе грузополучателя	
Название города	Consignment/ConsignmentItem/Consignee/Address/CityName	Название города физического адреса грузополучателя	В качестве значения следует использовать название города физического адреса грузополучателя
Страна, в кодированном виде	Consignment/ConsignmentItem/Consignee/Address/CountryCode	Код страны физического адреса грузополучателя	В качестве значения следует использовать код страны физического адреса грузополучателя из списка кодов «Название страны» (ISO 3166-1-alpha-2)
Название улицы и номер дома/А.я	Consignment/ConsignmentItem/Consignee/Address/Line	Название улицы физического адреса грузополучателя	В качестве значения следует использовать название улицы и номер дома (или эквивалент) физического адреса грузополучателя
	Consignment/ConsignmentItem/Consignee/Address/PostcodeID	Почтовый индекс физического адреса грузополучателя	В качестве значения следует использовать почтовый индекс физического адреса грузополучателя
	Consignment/ConsignmentItem/Consignor	Класс, в котором представлены сведения о потенциальном отправителе груза	

Имя поля eTIR	Отображение в виде XML-элемента (XPATH)	Описание	Использование
Ния	Consignment/ConsignmentItem/Consignor/Name	Имя грузоотправителя	Для быстрой идентификации в качестве значения следует использовать официальное наименование предприятия или в случае физического лица имя и фамилию данного лица
НДентификатор	Consignment/ConsignmentItem/Consignor/ID	Уникальный идентификатор грузоотправителя	В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор грузоотправителя
	Consignment/ConsignmentItem/Consignor/Addres s	Класс, в котором представлены сведения о физическом адресе грузоотправителя	
- Название города	Consignment/ConsignmentItem/Consignor/Address/CityName	Название города физического адреса грузоотправителя	В качестве значения следует использовать название города физического адреса грузоотправителя
- Страна, в кодированном виде	Consignment/ConsignmentItem/Consignor/Address/CountryCode	Код страны физического адреса грузоотправителя	В качестве значения следует использовать код страны физического адреса грузоотправителя из списка кодов «Название страны» (ISO 3166-1-alpha-2)
Название улицы и номер дома/А.я	Consignment/ConsignmentItem/Consignor/Address/Line	Название улицы физического адреса грузоотправителя	В качестве значения следует использовать название улицы и номер дома (или эквивалент) физического адреса грузоотправителя
	Consignment/ConsignmentItem/Consignor/Address/PostcodeID	Почтовый индекс физического адреса грузоотправителя	В качестве значения следует использовать почтовый индекс физического адреса грузоотправителя
	Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination	Класс, в котором представлены сведения о потенциальной стороне, которой должен быть доставлен груз	
- Название	Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination/Name	Название места доставки	Для быстрой идентификации в качестве значения следует использовать официальное наименование предприятия или в случае физического лица имя и фамилию данного лица
	Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination/Address	Класс, в котором представлены сведения о физическом адресе места доставки	

Имя поля eTIR	Отображение в виде XML-элемента (XPATH)	Описание	Использование
- Название города	Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination/Address/CityName	Название города физического адреса места доставки	В качестве значения следует использовать название города физического адреса места доставки
- Страна, в кодированном виде	Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination/Address/CountryCode	Код страны физического адреса места доставки	В качестве значения следует использовать код страны физического адреса места доставки из списка кодов «Название страны» (ISO 3166-1-alpha-2)
Название улицы и номер дома/А.я	Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination/Address/Line	Название улицы физического адреса места доставки	В качестве значения следует использовать название улицы и номер дома (или эквивалент) физического адреса места доставки
L Идентификация почтового индекса	Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination/Address/PostcodeID	Почтовый индекс физического адреса места доставки	В качестве значения следует использовать почтовый индекс физического адреса места доставки
	Consignment/ConsignmentItem/GoodsMeasure	Класс, в котором представлены подробные сведения о параметрах груза	
	Consignment/ConsignmentItem/GoodsMeasure/GrossMassMeasure	Общий вес брутто груза	В качестве значения следует использовать вес (массу) груза, включая упаковку, но исключая транспортное оборудование. Единица измерения должна быть определена в атрибуте кода «Единица измерения» и совпадать с одним из значений, перечисленных в списке «Коды для единиц измерения» (Рекомендация № 20 ЕЭК ООН)
	Consignment/ConsignmentItem/Packaging	Класс, в котором представлен перечень подробных сведений об упаковке груза	
Порядковый номер	Consignment/ConsignmentItem/Packaging/Sequen ceNumeric	Индекс упаковки в списке	В качестве значения следует использовать отсчитываемый от единицы индекс упаковки в списке, позволяющий быстро идентифицировать ее при проведении физической проверки
Наркировка и номера	Consignment/ConsignmentItem/Packaging/Marks NumbersID	Маркировка и номера на упаковке	В качестве значения следует использовать текст с описанием маркировки и номеров на транспортной единице или упаковке

Имя поля eTIR	Отображение в виде XML-элемента (XPATH)	Описание	Использование
Число грузовых мест	Consignment/ConsignmentItem/Packaging/Quantity yQuantity	Число грузовых мест	В качестве значения следует использовать число отдельных позиций, упакованных таким образом, что их разделение невозможно без предварительного нарушения упаковки
	Consignment/ConsignmentItem/Packaging/TypeCo de	Код типа упаковки	В качестве значения следует использовать код типа упаковки из списка кодов «Описание типа упаковки» (Рекомендация № 21 ЕЭК ООН, приложение VI)
ТРАНСПОРТНОЕОБОРУДОВАНИЕ	Consignment/ConsignmentItem/TransportEquipme nt	Класс, в котором представлены сведения о транспортном оборудовании, используемом для данной позиции партии груза	
	Consignment/ConsignmentItem/TransportEquipme nt/ID	Идентификатор транспортного оборудования	В качестве значения следует использовать знаки (буквы и/или цифры), позволяющие идентифицировать транспортное оборудование
- УКНПГ	Consignment/ConsignmentItem/UCR	Класс, в котором представлены уникальные ссылочные данные экономических субъектов	
	Consignment/ConsignmentItem/UCR/ID	Уникальный идентификатор груза	В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор, присвоенный грузу, который является объектом трансграничных операций
 _ МЕСТОПОГРУЗКИ	Consignment/LoadingLocation	Класс, в котором представлены сведения о месте погрузки груза	
	Consignment/LoadingLocation/Name	Название места погрузки	В качестве значения следует использовать название морского порта, аэропорта, грузового терминала, железнодорожной станции или иного места, где производится погрузка груза на транспортное средство, используемое для его перевозки
├── УВЕДОМЛЕНИЕСТОРОНЫ	Consignment/NotifyParty	Класс, в котором представлены сведения о потенциальной уведомляемой стороне	

Имя поля eTIR	Отображение в виде XML-элемента (XPATH)	Описание	Использование
- Имя	Consignment/NotifyParty/Name	Имя уведомляемой стороны	В качестве значения следует использовать имя (имя и фамилию физического лица или название предприятия) уведомляемой стороны
- Идентификатор	Consignment/NotifyParty/ID	Уникальный идентификатор уведомляемой стороны	В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор уведомляемой стороны
	Consignment/NotifyParty/Address	Класс, в котором представлены сведения о физическом адресе уведомляемой стороны	
	Consignment/NotifyParty/Address/CityName	Название города физического адреса уведомляемой стороны	В качестве значения следует использовать название города физического адреса уведомляемой стороны
	Consignment/NotifyParty/Address/CountryCode	Код страны физического адреса уведомляемой стороны	В качестве значения следует использовать код страны физического адреса уведомляемой стороны из списка кодов «Название страны» (ISO 3166-1-alpha-2)
	Consignment/NotifyParty/Address/Line	Название улицы физического адреса уведомляемой стороны	В качестве значения следует использовать название улицы и номер дома (или эквивалент) физического адреса уведомляемой стороны
	Consignment/NotifyParty/Address/PostcodeID	Почтовый индекс физического адреса уведомляемой стороны	В качестве значения следует использовать почтовый индекс физического адреса уведомляемой стороны
├── ТАМОЖНЯМЕСТАОТПРАВЛЕНИЯ	Consignment/TransitDeparture	Класс, в котором представлены сведения о таможне, где осуществляется погрузка груза	
	Consignment/TransitDeparture/ID	Уникальный идентификатор таможни места отправления	В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор таможни места отправления, где осуществляется погрузка груза. Это идентификатор, зарегистрированный в Международном банке данных МДП (МБДМДП) для данной таможни
├─ ТАМОЖНЯМЕСТАНАЗНАЧЕНИЯ	Consignment/TransitDestination	Класс, в котором представлены сведения о таможне, где осуществляется выгрузка груза	

Имя поля eTIR	Отображение в виде XML-элемента (XPATH)	Описание	Использование
	Consignment/TransitDestination/ID	Уникальный идентификатор таможни места назначения	В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор таможни места назначения, где осуществляется выгрузка груза. Это идентификатор, зарегистрированный в Международном банке данных МДП (МБДМДП) для данной таможни
 ТРАНСПОРТНОЕСРЕДСТВО	Consignment/TransitTransportMeans	Класс, в котором представлен список транспортных средств, используемых для перевозки партии груза	
- Идентификатор	Consignment/TransitTransportMeans/ID	Уникальный идентификатор транспортного средства	В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор транспортного средства, используемого для перевозки
- Тип, в кодированном виде	Consignment/TransitTransportMeans/TypeCode	Код транспортного средства	В качестве значения следует использовать код транспортного средства из списка кодов «Описание транспортного средства» (Рекомендация № 28 ЕЭК ООН)
Национальная принадлежность, в кодированном виде	$Consignment/TransitTransportMeans/Registration\\ NationalityCode$	Национальная принадлежность транспортного средства	В качестве значения следует использовать код страны национальной принадлежности транспортного средства из списка кодов «Название страны» (ISO 3166-1-alpha-2)
- Контрольный номер перевозочного средства	Consignment/TransitTransportMeans/JourneyID	Уникальный идентификатор рейса	В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор рейса транспортного средства (например, номер рейса, выполняемого морским, воздушным, наземным транспортом)
	Consignment/TransitTransportMeans/SequenceNumeric	Индекс транспортного средства в списке	В качестве значения следует использовать отсчитываемый от единицы индекс транспортного средства в списке
🖵 СТРАНАПОКОТОРОЙПРОХОДИТМАРШРУТ	Consignment/TransitTransportMeans/Itinerary	Класс, в котором представлен список стран, по которым проходит маршрут перевозки партии груза	
	$Consignment/TransitTransportMeans/Itinerary/Seq\\uenceNumeric$	Индекс страны в списке	В качестве значения следует использовать отсчитываемый от единицы индекс страны в списке стран, отражающем информацию о маршруте следования партии груза

Имя поля eTIR	Отображение в виде XML-элемента (XPATH)	Описание	Использование
	Consignment/TransitTransportMeans/Itinerary/RoutingCountryCode	Код страны	В качестве значения следует использовать код страны из списка кодов «Название страны» (ISO 3166-1-alpha-2)
	Consignment/TransportEquipment	Класс, в котором представлен список транспортного оборудования, используемого для перевозки данной партии груза	
- Порядковый номер	Consignment/TransportEquipment/SequenceNumeric	Индекс транспортного оборудования в списке	В качестве значения следует использовать отсчитываемый от единицы индекс транспортного оборудования в списке
- Размер и тип, в кодированном виде	Consignment/TransportEquipment/CharacteristicC ode	Код транспортного оборудования	В качестве значения следует использовать код транспортного оборудования (с указанием его характеристик) из списка «Код описания размера и типа оборудования» (ЭДИФАКТ ООН 8155)
- Идентификатор	Consignment/TransportEquipment/ID	Идентификатор транспортного оборудования	В качестве значения следует использовать знаки (буквы и/или цифры), позволяющие идентифицировать транспортное оборудование
_Т СВИДЕТЕЛЬСТВООДОПУЩЕНИИ	Consignment/Transport Equipment/Additional Document	Класс, в котором представлены подробные сведения о свидетельстве о допущении транспортного оборудования	
	Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/ID	Уникальный идентификатор свидетельства о допущении	В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор свидетельства о допущении
	Consignment/TransportEquipment/Additional Document/IssueDateTime	Дата выдачи документа	В качестве значения следует использовать дату, указанную в формате ЭДИФАКТ 102 ССҮҮММDD. Например: 20200820 означает 20 августа 2020 года
- Тип, в кодированном виде	Consignment/TransportEquipment/Additional Document/TypeCode	Код типа файла	В качестве значения следует использовать код типа документа из списка кодов «Название документа» (ЭДИФАКТ ООН 1001)
	Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile	Содержание документа	

Имя поля eTIR	Отображение в виде XML-элемента (XPATH)	Описание	Использование
Идентификатор	Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/ID	Уникальный идентификатор файла, представляющего документ	В качестве значения следует использовать идентификатор, который позволяет идентифицировать файл и является уникальным среди всех других идентификаторов двоичных файлов, прилагаемых к декларации
- Заголовок	Consignment/Transport Equipment/Additional Document/Binary File/Title	Заголовок документа	В качестве значения следует использовать заголовок документа
	Consignment/Transport Equipment/Additional Document/Binary File/Author Name	Имя автора документа	В качестве значения следует использовать имя и фамилию автора документа
Версия	Consignment/Transport Equipment/Additional Document/Binary File/Version ID	Номер версии документа	В качестве значения следует использовать номер версии документа
Имя файла	Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/FileNametext	Имя файла документа	В качестве значения следует использовать имя файла, представляющего документ, включая его расширение
	Consignment/Transport Equipment/Additional Document/Binary File/URIID	URI документа	В качестве значения следует использовать унифицированный идентификатор ресурса (URI), позволяющий получить доступ к данному документу, вместо того чтобы использовать двоичное представление объекта
	Consignment/Transport Equipment/Additional Document/Binary File/MIME Code	Код типа МІМЕ файла	В качестве значения следует использовать один из типов МІМЕ, включенных в перечень Администрации адресного пространства интернета (IANA)
	Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/EncodingCode	Код алгоритма кодирования файла	В качестве значения следует использовать тип алгоритма, используемого для кодирования файла
	Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/CharacterSetCode	Код набора знаков файла	В качестве значения следует использовать набор знаков, применяемый в том случае, если файл является текстовым файлом
Включение двоичного объекта	Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/IncludedBinaryObjectBinaryObject		В качестве значения следует использовать содержимое файла, представленное с помощью характеристик, указанных в других атрибутах (EncodingCode (КодКодирования) и CharacterSetCode (КодНабораЗнаков))

Имя поля eTIR	Отображение в виде XML-элемента (XPATH) Описание		Использование
- Доступ	Consignment/Transport Equipment/Additional Document/Binary File/Access	Информация о доступе к файлу	В качестве значения следует использовать информацию, необходимую для доступа к файлу, например, параметры безопасности и загрузки. Это целесообразно только в том случае, если доступ к файлу можно получить с помощью идентификатора URI
- Описание	Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/Description	Описание документа	В качестве значения следует использовать описание документа, которое разъясняет, что в нем содержится
- Размер	Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/SizeMeasure	Размер файла	В качестве значения следует использовать размер файла. Единица измерения должна быть определена в атрибуте кода «Единица измерения» и совпадать с одним из значений, перечисленных в списке «Коды для единиц измерения» (Рекомендация № 20 ЕЭК ООН)
- Хеш-код	Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/HashCode	Значение хеш-функции файла	В качестве значения следует использовать последовательность хеш-кода, полученного в результате хеширования прикрепленного файла, которая должна использоваться для подтверждения получения файла
	Consignment/Transport Equipment/Additional Document/Binary File/Hash Code Algorithm ID Code	Код алгоритма хеширования	В качестве значения следует использовать краткое название алгоритма, используемого для вычисления хеш-значения файла
└┬ ПЛОМБА	Consignment/TransportEquipment/Seal	Класс, в котором представлен список пломб, наложенных на транспортное оборудование	/!\ В контексте спецификаций eTIR (версия 4.3) данный элемент предоставляться не должен /!\
- Порядковый номер	Consignment/TransportEquipment/Seal/SequenceN umeric	Индекс пломбы в списке	/!\ В контексте спецификаций eTIR (версия 4.3) данный элемент предоставляться не должен /!\
- Номер пломбы	Consignment/TransportEquipment/Seal/ID	Уникальный идентификатор пломбы	/!\ В контексте спецификаций eTIR (версия 4.3) данный элемент предоставляться не должен /!\
L Тип пломбы, в кодированном виде	Consignment/TransportEquipment/Seal/TypeCode	Код типа пломбы	/!\ В контексте спецификаций eTIR (версия 4.3) данный элемент предоставляться не должен /!\
⊢ ГАРАНТИЯ	ObligationGuarantee	Класс, в котором представлены сведения о гарантии для данной перевозки МДП	

Имя поля eTIR	Отображение в виде XML-элемента (XPATH) Описание		Использование
L Контрольный номер	ObligationGuarantee/ReferenceID	Уникальный идентификатор гарантии	В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор гарантии для данной перевозки МДП
Т ДЕРЖАТЕЛЬ	Principal	Класс, в котором представлены сведения о держателе (перевозчике) для данной перевозки	
- Имя	Principal/Name	Имя держателя	Для быстрой идентификации в качестве значения следует использовать официальное наименование предприятия или, в случае физического лица, имя и фамилию данного лица, зарегистрированные в Международном банке данных МДП (МБДМДП)
- Идентификатор	Principal/ID	Уникальный идентификатор держателя	В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор держателя, зарегистрированный в Международном банке данных МДП (МБДМДП)
$^{L}_{T}$ АДРЕС	Principal/Address	Класс, в котором представлены сведения о физическом адресе держателя	
Название города	Principal/Address/CityName	Название города физического адреса держателя	В качестве значения следует использовать название города физического адреса держателя
- Страна, в кодированном виде	Principal/Address/CountryCode	Код страны физического адреса держателя	В качестве значения следует использовать код страны физического адреса держателя из списка кодов «Название страны» (ISO 3166-1-alpha-2)
- Название улицы и номер дома/А.я	Principal/Address/Line	Название улицы физического адреса держателя	В качестве значения следует использовать название улицы и номер дома (или эквивалент) физического адреса держателя
L Идентификация почтового индекса	Principal/Address/PostcodeID	Почтовый индекс физического адреса держателя	В качестве значения следует использовать почтовый индекс физического адреса держателя

е) Е10 — Результаты проверки предварительных данных МДП

Таблица 3 **E10** — детализация полей

Имя поля eTIR	Отображение в виде XML-элемента (XPATH)	Статус	Кардинальность	Формат	Списки кодов	Условия	Правила
- Функция сообщения, в кодированном виде	Function	R	11	n2	CL16		
- Идентификатор исходного сообщения	FunctionalReferenceID	R	11	an70			
- Идентификатор сообщения	ID	R	11	an70			
- Тип, в кодированном виде	TypeCode	R	11	an3	CL26		
 П РЕДВАРИТЕЛЬНЫЕДАННЫЕМДП	Declaration	R	11				
- Дата время принятия	Declaration/AcceptanceDateTime	D	01	an35		C007	
Национальная ссылка	Declaration/ID	R	11	an70			
L Дата время отклонения	Declaration/RejectionDateTime	D	01	an35		C007	
└ Т ОШИБКА	Error	D	0*			C006	
- Ошибка, в кодированном виде	Error/ValidationCode	R	11	an8	CL99		
└┬ УКАЗАТЕЛЬ	Error/Pointer	R	1*				
- Порядковый номер	Error/Pointer/SequenceNumeric	R	11	n5			
L Местоположение	Error/Pointer/Location	R	11	an512			

Таблица 4 E10 — описание полей и их использование

Имя поля eTIR	Отображение в виде XML-элемента (XPATH)	Описание	Использование
- Функция сообщения, в кодированном виде	Function	Код, описывающий функцию сообщения	Если запрос обработан правильно, то в качестве значения следует использовать «44» («Принято без оговорок») Если в данном сообщении описана хотя бы одна ошибка или если содержимое не может быть принято, то в качестве значения следует использовать «27» («Не принято»).
- Идентификатор исходного сообщения	FunctionalReferenceID	Уникальный идентификатор запросного сообщения, связанного с этим ответом	В качестве значения следует использовать значение, которое указано в поле идентификатора запросного сообщения (E9)
- Идентификатор сообщения	ID	Уникальный идентификатор сообщения	В качестве значения следует использовать глобальный уникальный идентификатор (GUID), подробно описанный в специальном разделе вводного документа
- Тип, в кодированном виде	TypeCode	Код типа сообщения	В качестве значения следует использовать «Е10»
 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕДАННЫЕМДП	Declaration	Класс, представляющий собой данные декларации, принятой таможней	
 Дата время принятия	Declaration/AcceptanceDateTime	Дата принятия таможенными органами предварительных данных МДП	В качестве значения следует использовать дату и время, указанные в формате ЭДИФАКТ 208 ССҮҮММDDHHMMSSZHHMM. Например: 20200820145600+0100 означает 20 августа 2020 года в 14:56 UTC+01:00
 Национальная ссылка	Declaration/ID	Национальная ссылка, указывающая на предварительные данные МДП	В качестве значения следует использовать национальную ссылку (которая хранится в национальной таможенной системе), указывающую на отправленные держателем предварительные данные МДП. Эта ссылка будет использоваться держателем при предъявлении груза и транспортного средства в первой таможне места отправления
L Дата время отклонения	Declaration/RejectionDateTime	Дата отклонения таможенными органами предварительных данных МДП	В качестве значения следует использовать дату и время, указанные в формате ЭДИФАКТ 208 ССҮҮММDDННММSSZННММ. Например: 20200820145600+0100 означает 20 августа 2020 года в 14:56 UTC+01:00

Имя поля eTIR	Отображение в виде XML-элемента (XPATH)	Описание	Использование
<u></u> ОШИБКА	Error	Класс, в котором представлен список ошибок, если таковые имеются	
Ошибка, в кодированном виде	Error/ValidationCode	Код типа ошибки	В качестве значения следует использовать код ошибки из списка кодов «Код ошибки» (eTIR)
└ ⊤ УКАЗАТЕЛЬ	Error/Pointer	Класс, в котором представлены сведения об указателе поля, содержащего ошибку, если таковые имеются	
- Порядковый номер	Error/Pointer/SequenceNumeric	Индекс ошибки в списке	В качестве значения следует использовать отсчитываемый от единицы индекс ошибки в списке
^L Местоположение	Error/Pointer/Location	Местоположение поля, содержащего ошибку	В качестве значения следует использовать местоположение поля, содержащего ошибку, в соответствии с синтаксисом XPath. Дополнительная информация о местоположении полей в зависимости от кода ошибки доступна на странице, посвященной ошибкам

Как в национальной таможенной системе должна обрабатываться информация, полученная в виде предварительных данных МДП

- 16. После получения сообщение «E9 Предварительные данные МДП» должно быть проверено, и информация обо всех обнаруженных ошибках должна быть отправлена ответным сообщением «E10 Результаты проверки предварительных данных МДП».
- 17. Если никаких ошибок не обнаружено, то таможенные органы проводят оценку информации о предварительных данных МДП. Если эта информация отклоняется, то в ответном сообщении «Е10 Результаты проверки предварительных данных МДП» заполняется «Дата время отклонения» и отправляется код ошибки 501. Если информация о предварительных данных МДП на данный момент принимается, то она заносится в национальную таможенную систему и в подтверждение этого выдается национальная ссылка. В ответном сообщении «Е10 Результаты проверки предварительных данных МДП» заполняется «Дата время принятия» и указывается национальная ссылка.
- 18. Сотрудник таможни запрашивает у держателя эту национальную ссылку в тот момент, когда держатель предъявляет на таможне места отправления груз вместе с дорожным транспортным средством, составом транспортных средств или контейнером для того, чтобы начать перевозку МДП (см. сообщение «I1 Принятие гарантии»).

д) Как использовать ответные данные в системе держателя

- 19. Если в сообщении «Е10 Результаты проверки предварительных данных МДП» содержится информация об одной или нескольких ошибках, то предварительные данные МДП в национальной таможенной системе не регистрируются, а выявленная проблема подлежит рассмотрению и устранению прежде, чем будет предпринята новая попытка.
- 20. Если в ответном сообщении «Е10 Результаты проверки предварительных данных МДП» информации об ошибках нет, то национальная ссылка на предварительные данные МДП сохраняется в системе держателя и предъявляется в таможне места отправления вместе с грузом и дорожным транспортным средством, составом транспортных средств или контейнером для того, чтобы начать перевозку МДП.

GE.21-08973 31